INSTALLATION DE OCS

DEPLOIEMENT DE OCS INVENTORY

MISE À JOUR ET MODIFICATION SI NÉCESSAIRE DES PARAMÈTRES DE CONNEXION À LA BASE DE DONNÉES DE LA CONSOLE WEB :

nano /etc/ocsinventory-reports/dbconfig.inc.php

```
define("DB_NAME", "ocsweb");
define("SERVER_READ","localhost");
define("SERVER_WRITE","localhost");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs");
define("PSWD_BASE","ocs");
```

• MISE À JOUR DU FICHIER "PHP.INI" POUR OPTIMISER CERTAINS PARAMÈTRES POUR OCS :


nano /etc/php/*/apache2/php.ini

```
max_execution_time = -1
max_input_time = -1
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
memory_limit = 256M
```

8

FINALISATION DE L'INSTALLATION D'OCS VIA LA CONSOLE WEB:

LANCEZ UN NAVIGATEUR ET SAISISSEZ : http://address-ip/ocsreports




Installation finished you can log in index.php with login=admin and password=admin

Click here to enter OCS-NG GUI



MATTHIEU SACO 2025

FENETRE D'IDENTIFICATION(MOT DE PASSE PAR DEFAUT




10.

DÉPLOIEMENT DE L'AGENT OCS INVENTORY SUR LES POSTES CLIENT.

TELECHARGEMENT DU FICHIER « OCSNG-WINDOWSAGENT-2.10 » DEPUIS LE SITE OFFICEL. EXTRACTION ET EXÉCUTION DU FICHIER OCS-NG-WINDOWS-AGENT-SETUP.EXE.

SÉLECTION DU TYPE D'INSTALLATION « NETWORK INVENTORY », QUI PERMET À L'AGENT DE COMMUNIQUER AUTOMATIQUEMENT
 AVEC LE SERVEUR OCS. DANS UNE BOITE DE CODE




J'AI PRÉCISEZ L'URL DE DU SERVEUR DE COMMUNICATION OCS INVENTORY NG, SOUS LA FORME HTTP://ADRESSE-IP/OCSINVENTORY.



MATTHIEU SACO 2025

OBSERVATIONS DES CHANGEMENTS APRES AVOIR DEPLOYER OCS INVENTORY CLIENT SUR LES POSTES PHYSIQUES :



7. CE PROJET PERMET DE DEVELOPPER DES COMPÉTENCES

ADMINISTRATION SYSTÈME

GESTION DE BASE DE DONNÉES

DÉPLOIEMENT DE SERVICES WEB

EN UTILISATION D'UN OUTIL D'INVENTAIRE DE PARC

INFORMATIQUE.